

Impossible de créer une base SQL Sage 100

RÉSUMÉ

Cette fiche décrit les manipulations à réaliser en cas d'apparition du message "Impossible d'obtenir des informations sur l'utilisateur ou le groupe Windows nt [Domaine][Utilisateur], code d'erreur ..." en création de base par Sage 100 par l'outil de Maintenance (Recopie des données) ou par une application Sage 100 (Fichier/Nouveau ou Archivage) sur un serveur faisant office de base de données et de contrôleur de Domaine.

LA DESCRIPTION

Le message " Impossible d'obtenir des informations sur l'utilisateur ou le groupe Windows nt [Domaine][Utilisateur], code d'erreur ..." peut apparaître lors de la création d'une base SQL sur un poste serveur qui fait office à la fois de serveur de bases de données et de contrôleur de domaine, que ce soit par Fichier / Nouveau, les fonctions d'archivage ou la recopie des données via la Maintenance.

Le message "Le SID du propriétaire de la base de données enregistrée dans la base de données Master diffère de celui qui est enregistré dans la base de données XXX. Pour résoudre le problème redéfinissez le propriétaire de la base de données XXX à l'aide de l'instruction Alter Authorization" peut également apparaître lors de la création ou l'archivage d'une base SQL.

Ces messages sont liés à un problème d'identification du compte windows sur le domaine. Les messages sont obtenus lorsque le service SQL n'arrive pas à interroger l'active directory pour vérifier les droits/l'existence du compte.


De plus, pour des raisons de sécurité, Microsoft recommande de ne pas installer SQL Server sur un poste contrôleur de domaine : <http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms143506.aspx>

Les applications Sage 100 exploitent un rôle applicatif pour permettre une gestion simple des droits SQL.


Résolution

Dans cette configuration particulière, veuillez procéder comme suit pour réussir l'opération de création d'une nouvelle base :

1. Dans SQL Server Management Studio, créer une base à partir du menu contextuel du groupe Base de données




2. Spécifier le compte "sa" comme propriétaire



NOTE: Si la base a déjà été créée sans spécification du compte "sa" comme propriétaire et est vide de tables Sage 100, il est possible soit de supprimer la base et de la recréer soit d'exécuter la commande suivante via SQL

Server Management Studio en remplaçant [MABASE] par le nom de la base cible : ALTER AUTHORIZATION On DATABASE :: [MABASE] TO sa

3. Ensuite, lors de la création de la base par une application Sage 100, veuillez indiquer le nom de la base créée précédemment dans SQL



Solutions connexes

Article OHC : [Recommandations techniques Sage](#)

mots clés Message erreur nouvelle base archivage recopie impossible d'obtenir sid propriétaire

ID de la solution

211010150059246

date de dernière modification

01 juin 2023

LES ATTRIBUTS

Product Details

- Version: 1.0; 2.0; 3.0; Future versions

TAXONOMIE

- Catégorie de cas > Résoudre
- Modules de produits > Sage 100 > Comptabilité
- Modules de produits > Sage 100 > Entreprise
- Modules de produits > Sage 100 > Gestion Commerciale
- Modules de produits > Sage 100 > Maintenance

Produits

- Sage 100 FR